Systemvoraussetzungen CUBE MTM

Für den Betrieb eines ProstgreSQL-Servers ist ein leistungsstarker und moderner Desktop oder All-in-One PC notwendig. Wir empfehlen als Betriebssystem nur noch Windows 10 Pro 64-bit.

Anforderungen:

- Es sind 4GB RAM minimal notwendig, besser 8 GByte RAM
- SSD Festplatten für die Datenvorhaltung
- Eine NAS mit entsprechenden Datensicherungsroutinen zur Datensicherung
- Es wird eine Full-HD (1920x1080) benötigt
- Aktive LAN Netzwerkkarte
- .NET Framework 4.6.2
- Es ist zu Updatezwecken einmal im Quartal eine bestehende Internetverbidung erforderlich. Updates werden vom Softwarehersteller nur via Download aus dem Internet bereitgestellt und müssen durch den Nutzer angestossen werden.
- Ein freier USB Anschluss für die Verwendung der Wireless-Box
- Ein weiterer freier USB Anschluss für den RFID-Leser
- Touch-Display für die Kundensoftware ist angeraten
- Tastatur/Maus ist für die Trainersoftware strengstens empfohlen, da keine Optimierung für Touch vorhanden ist
- Der Betrieb auf einem Notebook wird ausdrücklich nicht empfohlen

Pflichten des Lizenznehmers:

- Bitte stellen Sie sicher, dass die verwendeten USB Anschlüsse nicht anderweitig verwendet werden. Dazu raten wir zu einem weiteren freien USB Anschluss.
- Passen Sie ihre Anti-Viren Lösung dahingehend an, dass Ausnahmen für die ProFit Programme (C:\Programme (x86)\ProFit\) erstellt werden
- Tragen Sie eingehende Regeln für den PostgresSQL Server in die Firewall ein (Standard-Port 5432)
- Stellen Sie sicher, dass in regelmäßigen Abständen benötigte Sicherheitsupdates für das Betriebssystem gefahren werden
- Es ist für eventuell benötigten Service sicherzustellen, dass ein reibungsloser Zugriff per TeamViewer 11 möglich ist.